



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

[Créez bloc SMS](#)

# Créez bloc SMS

## Contents

- 1 Créez bloc SMS
  - 1.1 Propriété nom
  - 1.2 Bloc remarques propriété
  - 1.3 Propriété du serveur SMS
  - 1.4 Propriété exceptions
  - 1.5 Propriété file d'attente d'interaction
  - 1.6 Propriété sous-type d'interaction
  - 1.7 Propriété numérique de Destination de message
  - 1.8 Propriété nombre de message Source
  - 1.9 Propriété texte du message
  - 1.10 Propriété ID d'interaction
  - 1.11 Propriété résultat de sortie
  - 1.12 Détachez la propriété
  - 1.13 Détachez la propriété délai d'attente
  - 1.14 Propriété condition
  - 1.15 Détails de la journalisation propriété
  - 1.16 Propriété de niveau de journal
  - 1.17 Activer la propriété de l'État
  - 1.18 Propriété d'Extensions ORS

## Créez bloc SMS

---

Utilisez cette case pour créer un message d'appels sortant, qui peut être envoyé comme un message de base (SMS, Short Message Service) à un serveur de SMS externe. SMS se réfère au texte commun message service disponible sur les téléphones mobiles et autres périphériques mobiles. Vous pouvez également spécifier le [files d'attente interactions](#) où le message SMS doit être placé. Cette version de Composer prend en charge SMS native, ce qui signifie que le message SMS est envoyé par le biais de SMS Server et non par le biais d'un e-mail à passerelle SMS.

Consultez également la [bloc de Message rendre](#).

Le bloc de SMS créer comporte les propriétés suivantes :

### Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété du serveur SMS

Pour sélectionner un serveur de SMS pour envoyer le message :

1. Sélectionnez la ligne du serveur SMS dans propriété tableau du bloc.
2. Cliquez sur sous la valeur pour afficher une flèche vers le bas.
3. Sélectionnez un serveur SMS de ceux de la base de données de Configuration.

### Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété file d'attente d'interaction

Sélectionnez la file d'attente d'interaction où le serveur SMS doit placer le SMS sortant. Uniquement les files d'attente interactions qui ont été créés à l'aide de Composer dans le projet de Composer en cours sont affichées pour les valeurs de Configuration Server. Les files d'attente d'interaction sont triés par parent diagramme de processus d'Interaction.

Pour définir la file d'attente de sortie :

1. Cliquez sur sous la valeur pour afficher la  bouton.
2. Cliquez sur le  bouton pour ouvrir la sélectionner une boîte de dialogue de file d'attente de sortie.
3. Cliquez sur le Type de flèche vers le bas et effectuez l'une des actions suivantes
  - Si vous êtes connecté à Configuration Server, sélectionnez **Configuration Server** puis sélectionnez une file d'attente de sortie comme valeur. Le **des objets indépendants > même file d'attente** choix vous permet d'ajouter l'e-mail sortant dans la même file d'attente interactions lancé l'interaction en cours.
  - Sélectionnez **littéral** et saisissez le nom de la file d'attente de sortie en tant que le **valeur**.
4. Cliquez sur OK.

## Propriété sous-type d'interaction

Sélectionnez un code de sous-type d'Interaction (défini dans le dossier d'opérationnelle attributs de la base de données Configuration), qui peut représenter un sous-type accusé de réception, réponse automatique ou sortant nouvelle réponse Standard. La valeur par défaut est OutboundNew.

## Propriété numérique de Destination de message

Entrez le numéro de téléphone mobile de la personne à laquelle le message est à envoyer.

Voir la [obtenir et à l'aide de l'adresse E-mail](#) rubrique pour plus d'informations. Bien que la rubrique porte sur la fournissant une adresse e-mail, les mêmes idées s'appliquent à la récupération de numéro de téléphone mobile un client avec des blocs de Services contextuels et les utilisant pour cette propriété.

## Propriété nombre de message Source

Entrez le numéro de téléphone mobile à partir de laquelle le message SMS doit apparaître à venir.

## Propriété texte du message

Cette propriété permet de spécifier le texte du serveur de messages courts.

1. Cliquez sur sous la valeur pour afficher la  bouton.
2. Cliquez sur le  bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner SMS Message de texte.

3. Sélectionnez **données utilisateur**, **littéral** ou **Variable** dans le menu déroulant Type.

Si vous sélectionnez **littéral**, entrez le texte dans le **valeur** champ.

- Si vous sélectionnez **données utilisateur**, entrez les clés de données de l'utilisateur dans le **valeur** champ.
- Si vous sélectionnez **Variable**, sélectionnez la variable de la **valeur** champ contenant le texte.

4. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

## Propriété ID d'interaction

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété résultat de sortie

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Détachez la propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Détachez la propriété délai d'attente

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau [ORS Extensions](#) propriété.