



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

[Bloc SNMP](#)

# Bloc SNMP

## Contents

- [1 Bloc SNMP](#)
  - [1.1 Propriété nom](#)
  - [1.2 Bloc remarques propriété](#)
  - [1.3 Propriété condition](#)
  - [1.4 Détails de la journalisation propriété](#)
  - [1.5 Propriété de niveau de journal](#)
  - [1.6 Activer la propriété de l'État](#)
  - [1.7 Propriété du message](#)

Utilisez le bloc SNMP pour envoyer des notifications SNMP de l'application. Il utilise l'attribut d'extension de « dest » de NGI de la <journal> balise. Toutes les notifications SNMP générées par l'application sont associées à une seul interruption tel que défini par le MCP. Le **EnableSNMP variable d'application vocale** est un indicateur d'activer les notifications SNMP ou de désactiver le dans le bloc SNMP. Le bloc SNMP comporte les propriétés suivantes : Le bloc SNMP n'a aucune exception de la page.

## Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Bloc remarques propriété

Peut être utilisé pour les blocs callflow et de flux de travail pour ajouter des commentaires.

## Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

## Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

## Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

## Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

## Propriété du message

La propriété Message utilise une variable dynamique en tant que le message pour l'interruption

---

## Bloc SNMP

---

SNMP. Pour attribuer une variable comme une interruption SNMP :

1. Sélectionnez la ligne du Message dans la table de propriétés du bloc.
2. Dans le champ valeur, entrez le nom de la variable contenant le message de l'interruption SNMP.

Le bloc SNMP sera ajouter les informations suivantes pour le message du journal :

- id de session
- nom du bloc

Le format sera : <id de session>:<nom du bloc>:<message du journal>